

---

---

## **X-UnitConf™ Version 1.009**

### **Readme-Datei**

**20. Dezember 2007**

---

---

Vielen Dank, dass Sie sich für X-UnitConf™ interessieren.  
Bitte sichern Sie vor der Installation alle Ihre wichtigen Daten, für den Verlust Ihrer Daten übernehmen wir keine Haftung!

---

---

### **Systemanforderungen:**

---

---

#### Mindestanforderungen:

500 MHz CPU

256 MB RAM

Grafikkarte mit 4 MB

20 GB 5400 U/min. Festplatte in NTFS- Format, 200 MB freier Festplattenspeicher

für X-UnitConf™

Netzwerkkarte 100 Mbit/s

Eine statische IP-Adresse

#### Empfohlen:

1200 MHz CPU

512 MB RAM

Grafikkarte 4 MB

40 GB 7200 U/min. Festplatte in NTFS- Format, 200 MB freier Festplattenspeicher

für X-UnitConf™

Netzwerkkarte 100 Mbit/s

Eine statische IP-Adresse

---

---

### **Betriebssystem:**

Windows 2003 (Web, Standard oder Enterprise Edition).

#### Weitere Systemanforderungen:

Administratoren Rechte

Terminalserver

IIS 6.0

FTP-Dienst von Windows muss installiert sein

Frontpage Server Extension Version 5.0 (Frontpage2002) muss installiert sein

ASP (Active Server Pages) bzw. ASP.NET

QoS- Paketplaner (bietet Netzwerkverkehrsteuerung inklusiv Übertragungsraten)

MySQL Datenbank die wir Ihnen zum Download anbieten

MySQL ODBC Treiber die wir Ihnen zum Download anbieten

---

---

Bevor Sie mit der Installation beginnen, muss folgendes beachtet werden:

Um X-UnitConf™ installieren zu können, muss die MySQL Datenbank und ODBC-Treiber in dieser Reihenfolge bereits auf dem Server installiert sein.

Wir empfehlen Ihnen nur diese Versionen zu verwenden die wir Ihnen auch zum Download auf unserer Website anbieten.

Es ist nicht zwingend erforderlich das die MySQL Datenbank lokal auf demselben System installiert sein muss.

Selbstverständlich kann auch eine externe Datenbank dafür benutzt werden. Die ODBC Treiber müssen jedoch auf demselben System mit X-UnitConf™ installiert sein.

Die Installation von X-Unitconf™ darf nur von einem Administrator ausgeführt werden. Endpacken Sie zunächst die X-UnitConf-Win.1.009.tar.gz Datei und klicken Sie zweimal auf die

XUnitConfInstall.exe, folgen Sie nun den Anweisungen.

**ACHTUNG:** Eine statische IP Adresse muss vor der Installation vordefiniert sein, da dynamische IP Adresse von der Install nicht unterstützt wird.

Nach dem die Installation abgeschlossen ist, geben Sie in dem Browser einfach die Domain bzw. IP-Adresse ein, die Sie bei der Installation angegeben haben.

Jetzt müssen Sie nur noch Ihre Benutzerdaten eingeben und schon gelangen Sie in das Admin-Interface von X-UnitConf™.

X-UnitConf™ Deinstallieren können Sie ganz normal unter "**Start**" "**Einstellungen**" "**Systemsteuerung**" "**Software**"

---

### **Nützliche Websites**

---

<http://windowsupdate.microsoft.com>

Halten Sie Ihren Windows Server auf dem aktuellen Stand.

<http://www.x-unitconf.de>

Die offizielle Homepage von X-UnitConf™

<http://www.x-unitconf.de/forum>

Das offizielle Forum von X-UnitConf™

---

### **Technische Unterstützung**

---

E-Mail: [support@x-unitconf.de](mailto:support@x-unitconf.de)

<http://www.x-unitconf.de/forum>

Tel: +49 7733-505027-4

---

### **Rechtliches**

---

X-UnitConf™

Copyright © 2003-2008 D&F ISP Ltd. & Co. KG

ALLE RECHTE VORBEHALTEN